

# Informatik I

## Aufbau und Funktionsweise eines Computers, abstrakte Maschinenmodelle

G. Zachmann  
 Clausthal University, Germany  
[zach@in.tu-clausthal.de](mailto:zach@in.tu-clausthal.de)

### Arbeitsweise eines Computers

- Computer
  - Programm legt die Bearbeitung der Eingaben fest
  - kann fast beliebige Aufgaben übernehmen
  - ⇒ **Universalsrechner**

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 2

### Internet

- weltweite Vernetzung praktisch aller Computer ("Das Internet ist der Computer")
- ist in Wahrheit ein Netz von Netzen

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 3

### Zwischen Hardware und User

- Weiter Weg von der Hardware bis zum User
- Hardwareebene
  - CPU (*Central Processing Unit*) kann nicht viel mehr als
    - Speicherinhalte in Register auf der CPU laden
    - Registerinhalte in den Speicher ablegen
    - Registerinhalte logisch oder arithmetisch verknüpfen
    - Registerinhalte mit Peripheriegeräten austauschen
- Benutzerebene
  - User möchte z.B.
    - Briefe editieren und drucken
    - Photos bearbeiten
    - Computerspiele ausführen

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 4

### Hardware → Anwendungsprogramme

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 5

### Speicher

- Kleinste Speichereinheit hat 2 Zustände
  - 1 Bit
  - Zustände werden i.A. mit 0 und 1 bezeichnet
- Mit 2 Speichereinheiten  $2^2=4$  Zustände darstellbar
 

Bit 1	Bit 0	Zustand
0	0	Zustand 0
0	1	Zustand 1
1	0	Zustand 2
1	1	Zustand 3
- Mit 8 Bit sind  $2^8=256$  Zustände darstellbar
  - 8 Bit = 1 Byte
  - Heutzutage sind Bytes die kleinsten *adressierbaren* Speichereinheiten
    - Kleinere Einheiten müssen aus einem Byte extrahiert werden
- Viele Daten benötigen 4 Byte = 1 Wort

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 6

### Kilo, Mega, Giga

- In der Informatik wird mit *kilo* meist  $1024=2^{10}$  gemeint
  - 1 kByte = 1024 Byte
  - Mit Mega  $1024 \cdot 1024 = 2^{20}$ 
    - 1 MByte = 1024 kByte
  - Mit Giga  $1024 \cdot 1024 \cdot 1024 = 2^{30}$ 
    - 1 GByte = 1024 MByte
  - Entsprechend **kBit, MBit**
    - Manchmal auch kB für kByte und kb für kBit (entsprechend MB, Mb, GB, Gb)
- Widerspricht eigentlich dem normierten Sprachgebrauch, in dem **k** immer **1000**, und **M** immer **1000000** bezeichnen muß
  - Festplattenhersteller benutzen diesen normierten Sprachgebrauch
  - Damit scheint die Speicherkapazität etwa höher ☺


G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 7

- Weitere Einheiten:
  - Wort (*word*) = 4 Byte
- Heutige Rechner können meist **32 Bit** oder **64 Bit** auf einmal verarbeiten
  - Pentium noch 32 Bit
  - Itanium-2 Prozessor schon mit 64 Bit
  - Spiele-Konsolen schon ab 1998 64-Bit CPUs

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 8

### Adressen


- Jedes Byte im Speicher hat eine Nummer = **Adresse**
- Mit **Speicheradressen** von **32 Bit** können  $2^{32}$  Byte =  $4 \cdot 2^{30}$  Byte = **4 GByte** = **4096 MByte** adressiert werden
  - 64 Bit ergeben  $2^{64}$  Byte =  $2^{34}$  Gbyte =  $10^{11}$  Gbyte adressiert werden
- Wenn ein Wort aus den Bytes mit den Adressen  $n, n+1, n+2, n+3$  besteht, dann ist  $n$  die **Adresse** des Wortes
  - In einem Speichermodul sind die Werte von  $n$ , die durch 4 teilbar sind, die natürlichen Grenzen für Worte
  - An solchen Stellen beginnende Worte sind an den **Wortgrenzen** (*word boundary*) **ausgerichtet** (*aligned*)




G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 9

### Famous last words

Bill Gates in 1981:  
"640 K ought to be enough for anybody",



Thomas Watson, chairman of IBM in 1943:  
"I think there is a world market for five computers only".




G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 10

### Big endian, Little endian

- Ein Wort fängt immer mit dem am weitesten links stehenden Byte an
  - in dem die Bits mit den höchsten Nummern (=Wertigkeiten) stehen
- Es endet mit dem am weitesten rechts stehenden
  - in dem die niederwertigsten Bits stehen
- Frage:** Beginnt die Zählung  $n, n+1, n+2, n+3$  der Bytes links oder rechts?
  - Auf diese Frage gibt es **beide** Antworten!

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 11

- Sowohl *Big Endian* als auch *Little Endian* werden benutzt
  - SUN SPARC, IBM Mainframes, und SGI sind *Big Endian*
  - Die Intel Familie ist *Little Endian*
- Dieser Unterschied macht dann große Probleme, wenn ein Wort byteweise zwischen *verschiedenen* Computern übermittelt wird
  - Das "NUXI"-Problem



Beispiel: Repräsentation von 1025

```
00000000 00000000 00000100 00000001
```

Address	Big-Endian representation of 1025	Little-Endian representation of 1025
00	00000000	00000001
01	00000000	00000100
02	00000100	00000000
03	00000001	00000000

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 12

### Organisation der Hardware

- Architektur eines einfachen Computersystems mit Bus

- CPU = Central Processing Unit

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 13

### Architektur eines PC Systems mit mehreren Bussen an Brücken

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 14

### Prozessor und Programmausführung

- CPU = Steuerwerk + ALU + FPU + Register + Cache
  - Steuerwerk = holt aus Speicher Befehle und interpretiert sie, sorgt für den richtigen Datenfluß in der CPU,
  - ALU (*arithmetic-logic unit*) = "einfache" Operationen (1+2)
  - FPU (*floating-point unit*) = Operationen auf reellen Zahlen
  - Register = "Variablen" (typ. ca. 64 Stück)
  - Cache = sehr schneller Zwischenspeicher
- Befehle sind in **Maschinsprache**
  - CISC = complex instruction set computer
  - RISC = reduced instruction set computer

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 15

### Chip Technik

- CPU in VLSI Technik
  - VLSI=very large scale integration
- Transistoren als Grundstruktur
  - Größenordnung 50-100 nm (Nanometer)
- Moore's Law: Anzahl Transistoren/Chip verdoppelt sich in jeweils 18 Monaten (eigtl. 2 Jahre)
  - D.h., exponentielles Wachstum!
  - Pentium II: 7 Mill. Transistoren
  - Itanium-2: 220 Mill. Transistoren
  - Phys. Grenze (1 Transistor besteht aus wenigen Atome) um 2020
    - Was kommt dann????

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 16

### Ein paar Takte zur Geschwindigkeit ...

- Chips sind „getaktet“: Pro Takt wird eine einfache Operation ausgeführt
  - heute  $\leq 4$  GHz: 1 Takt = 0.25 ns
  - Lichtstrecke bei 0.25 ns = 7,5 cm
  - Im Abstand von 75 cm „beobachten“ (z.B. per Radio) wir am Chip also die vergangenen Zustände von vor 10 Takten!
- Komplexe Operationen brauchen mehrere Takte (z.B. Mult, externe Operanden holen)
- Partielle Lösung: *pipelining*
  - Neues Problem: bei Sprüngen alles umsonst (*pipeline invalidation*)
  - Lösung hierzu: viele Register, schnelle Zwischenspeicher (Caches)

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 17

### Leistungssteigerung der CPUs

- MFLOPS = Million Floating Point Operations Per Second
  - 1 MFLOP =  $10^6$  Gleitkommaoperationen pro Sekunde


Jahr	MFLOPS	Transistoren/Chip
1950	0,001	-
1960	0,1	10
1970	1	100
1980	50	1 000
1990	150	1 000 000
2000	>1000	> 50 000 000

- NB: TeraFLOP-Rennen (früher GFLOP-Rennen) im Super-Computer-Bereich
  - Siehe [top500.org](http://top500.org)
  - BlueGene (IBM), Altix (SGI), EarthSimulator (NEC),

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 18


### Trend

- Itanium-2 (2002):
  - 221 Mio Transistoren
  - 3MB L3-Cache
  - 6.4 GByte/sec IO
- Mehrere "Cores" um Cache herum anordnen




G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 19

- Dallas Morning News, Nov 1990



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 20


80386, 20 MHz	150:1	Pentium IV, 3 GHz
1 Mbyte RAM	1024:1	1 Gbyte RAM
40 MB Platte	5000:1	200 GB Platte
2400 bit/sec (Baud)	416:1	1 Mbit/sec (DSL)
DOS		DOS / WinNT
VGA (640x480)	ca. 4:1	1280x1024



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 21

### Von Neumann Architektur

- Daten und Programm **gemeinsam** im Hauptspeicher
- Fundamentaler Instruktionszyklus
- Spezielles Register mit Befehlszähler (*program counter = PC*) enthält Adresse des aktuellen Maschinenbefehls




G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 22

### Fundamentaler Instruktionszyklus

- Fetch:** Hole den Befehl, dessen Adresse im Befehlszähler steht, aus dem Speicher in das Befehlsregister
- Increment:** Inkrementiere den Befehlszähler, damit er auf die nächste auszuführende Instruktion weist
- Decode:** Dekodiere die Instruktion, damit klar wird, was zu tun ist
- Fetch operands:** Falls nötig, hole die Operanden aus den im Befehl bezeichneten Stellen im Speicher
- Execute:** Führe die Instruktion aus, ggf. durch die ALU. (Bei einem Sprung wird neuer Wert in das Befehlsregister geschrieben.)
- Loop:** Gehe zum ersten Schritt (**Fetch**)

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 23

### Beispiel: Der TOY-Computer



Quelle: <http://www.cs.princeton.edu/introcs/50machine/>  
(courtesy Robert Sedgewick and Kevin Wayne.)

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 24

### Was ist TOY?

- Eine gedachte Maschine ähnlich zu
  - alten Computern
  - heutigen Mikroprozessoren

Pentium Celeron

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 25

### Warum beschäftigt man sich damit?

- Maschinensprache
  - Jedes Programm wird früher oder später in irgend einer Form in Maschinensprache übersetzt
  - in manchen Bereichen/Situationen heute noch notwendig
- Computerarchitektur
  - wie ist ein Computer aufgebaut?
  - wie funktioniert er?
- vereinfachte Maschine
  - beinhaltet das Wesentliche eines echten Computers

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 26

### Was ist in der Box

- Schalter
  - Eingabe der Daten und Programme
- Lämpchen
  - Zeigen Daten an
- Register
  - schnellste Form des Speichers
  - Verwendung als Variablen während der Berechnung
  - 16 Register, jedes speichert 16 Bit
  - Register 0 ist immer 0
- Program counter (PC)
  - ein extra 8-Bit Register
  - behält nächste auszuführende Anweisung im Auge
- Datenspeicher
  - speichert Daten und Programme
  - 256 "Wörter"
    - ein TOY-Wort hat 16 Bit
  - Adresse 256 (= FF) für I/O
- Arithmetic-logic unit (ALU)
  - verarbeitet Daten

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 27

### Daten und Programme sind binär codiert

- Jedes Bit hat 2 Zustände:
  - Der Schalter ist ON oder OFF.
  - Spannung oder keine Spannung.
  - 1 oder 0.
  - Wahr oder falsch.
- Wie stellt man Zahlen dar?
  - Verwendung binärer Codierung.
  - Bsp:  $6375_{10} = 0001100011100111_2$

Dec	Bin	Dec	Bin
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1				
$6375_{10} = +2^{12} + 2^{11} + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^1 + 2^0$																			
				$= 4096$				$+ 2048$				$+ 128 + 64 + 32$				$+ 4 + 2 + 1$			

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 28

### Shorthand-Notation

- Verwendung hexadezimaler (Basis 16) Zahlendarstellung.
  - Binärer Code, 4 Bits auf einmal.
  - Bsp:  $6375_{10} = 0001100011100111_2 = 18E7_{16}$

Dec	Bin	Hex	Dec	Bin	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1				8				E				7			
$1 \times 16^3$				$+ 8 \times 16^2$				$+ 14 \times 16^1$				$+ 7 \times 16^0$			
$= 4096$				$+ 2048$				$+ 224$				$+ 7$			


G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 29

### Der Core-Dump

- Kompletter Inhalt der Maschine (Speicher + Register) zu bestimmter Zeit.
  - Aufzeichnung was das Programm getan hat.
  - Legt komplett fest, was Maschine tun wird.

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 30


### Warum heißt es "core"?



The diagram shows a cross-section of a core memory cell with labels for "Selected Core", "1/2 Current", and "1/2 Current". The photograph shows a physical core memory assembly with many small cores arranged in a grid.

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 31

Eins dieser berühmten Zitate ("Er könnte nicht mehr daneben liegen") von 1950:  
 Howard Aiken, leitender Designer des Mark II, während einer Unterhaltung mit John Curtiss, vom National Council of Investigation of the USA:  
 "Wir werden niemals genug Probleme haben, um genug Arbeit zu haben, damit 2 Computer daran arbeiten könnten."



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 32

### Ein Beispielprogramm

- Ein Beispielprogramm.
  - Addition  $8 + 5 = D$  (hex)

RA	RB	RC	PC
0000	0000	0000	10

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

Datenspeicher

Wegen  $PC = 10$ , interpretiert die Maschine 8A00 als einen Maschinenbefehl.

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 33

### Load

- Opcode 8 [opcode = operation code]
  - Lade Inhalt einer Speicherstelle in ein Register.
    - 8A00 = "Lade Inhalt von Zelle 00 in Register A".

RA	RB	RC	PC
0000	0000	0000	10

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$8_{16}$								$00_{16}$							
opcode				dest d				addr							

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 34

- 8B01 = "Lade Inhalt von Zelle 01 in Register B".

RA	RB	RC	PC
0008	0000	0000	11

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
$8_{16}$				$B_{16}$				$01_{16}$							
opcode				dest d				addr							

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 35

### Add

- Opcode 1
  - Addiere Inhalt von 2 Registern und speichere in Ziel-Register
  - 1CAB = "Addiere Inhalt von A und B und gebe Ergebnis in Register C".

RA	RB	RC	PC
0008	0005	0000	12

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
$1_{16}$				$C_{16}$				$A_{16}$				$B_{16}$			
opcode				dest d				source s				source t			

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 36

### Store

- opcode 9
  - Speichere Inhalt eines Registers in einer Speicherzelle.
  - 9C02 = "Speichere Inhalt von Register A in Speicherzelle 02."

RA	RB	RC	PC
0008	0005	000D	13

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9 <sub>16</sub> opcode								C <sub>16</sub> dest d				02 <sub>16</sub> addr			

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 37

### Halt

- Opcode 0
  - Maschine anhalten.

RA	RB	RC	pc
0008	0005	000D	14

Register

```

00: 0008 8 add.toy
01: 0005 5
02: 0000 0
10: 8A00 RA ← mem[00]
11: 8B01 RB ← mem[01]
12: 1CAB RC ← RA + RB
13: 9C02 mem[02] ← RC
14: 0000 halt
    
```

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 38

### Programm und Daten

- Programm:
  - Sequenz von Anweisungen.
- 16 Anweisungstypen:
  - 16-Bit Wort (interpretiert auf eine Weise).
  - Ändert den Inhalt von Registern, Datenspeicher und PC in spezifischer, wohl-definierter Weise.
- Daten:
  - 16-Bit Wort (interpretiert auf eine andere Weise).
- Program counter (PC):
  - speichert Adressen der "nächsten Anweisung."

Instructions	
0:	halt
1:	add
2:	subtract
3:	and
4:	xor
5:	shift left
6:	shift right
7:	load address
8:	load
9:	store
A:	load indirect
B:	store indirect
C:	branch zero
D:	branch positive
E:	jump register
F:	jump and link

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 39

### TOY Instruction Set Architecture


- TOY instruction set architecture (ISA).
  - Definiert Aufbau und genaues Verhalten jeder Instruktion
  - 16 Register, 256 Wörter des Hauptspeichers, 16-Bit Wörter.
  - 16 Anweisungen.
- Jede Anweisung besteht aus 16 Bits.
  - Bits 12-15 codieren einen von 16 Anweisungsarten oder opcodes.
  - Bits 8-11 codieren Zielregister d.
  - Bits 0-7 codieren, je nach Opcode:
    - Format 1: Quellenregister s und t
    - Format 2: 8-Bit Speicheradresse oder Konstante

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Format 1 opcode				dest d				source s				source t			
Format 2 opcode				dest d				addr							

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 40

### Bedienung des TOY-Computers


- Wie man ein Programm eingibt:
  - Setze 8 Speicheradressenschalter.
  - Setze 16 Datenschalter.
  - Drücke LOAD.
- Wie man das Resultat abrufen:
  - Setze 8 Speicheradressenschalter.
  - Drücke LOOK: Inhalt des adressierten Wortes erscheint an Lämpchen



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 41

### Benutzung der TOY Maschine: Run

- Um das Programm zu starten:
  - Setze 8 Speicheradressenschalter auf die Adresse der ersten Anweisung
  - Drücke LOOK um den PC auf erste Anweisung zu setzen.
  - Drücke RUN Button
    - führt Fetch-Execute-Zyklus bis zum halt opcode durch
- Fetch-Execute-Zyklus
  - FETCH: Anweisung vom Speicher holen.
  - EXECUTE: PC erhöhen, Daten zu oder aus Speicher und Registern bewegen, Berechnungen durchführen.



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 42

### Programmieren der TOY-Maschine

- Um die volle Mächtigkeit zu haben, brauchen wir Schleifen und Bedingungen in der TOY-Maschine
- Idee:
  - PC benutzen, um Programmfluß zu kontrollieren.
  - Ändere PC abhängig von Bedingung in einem Register
- Springen wenn 0. (opcode C)
  - ändert PC, abhängig vom Wert einiger Register.
  - zum Implementieren benutzt: `for`, `while`, `if-else`.
- Springen wenn positiv. (opcode D)
  - Analog.

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 43

### Beispiel: Multiplikation

- keine direkte Unterstützung in der TOY Hardware.
- Lade Zahlen a und b, und speicher c = a × b.
- Brute-force Algorithmus:
  - Initialisierung c = 0
  - b zu c addieren, a mal

```

int a = 3;
int b = 9;
int c = 0;

while ( a != 0 )
{
    c = c + b;
    a = a - 1;
}
    
```

ingorierte Probleme: Overflow, langsam, negative Zahlen.

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 44

### Multiplizieren

multiply.toy

```

0A: 0003 3 ← Eingabe
0B: 0009 9 ← Ausgabe
0C: 0000 0 ← Ausgabe

0D: 0000 0 ← Konstanten
0E: 0001 1 ← Konstanten

10: 8A0A RA ← mem[0A]      a
11: 8B0B RB ← mem[0B]      b
12: 8C0D RC ← mem[0D]      c = 0

13: 810E R1 ← mem[0E]      always 1

14: CA18 if (RA == 0) PC ← 18  while (a != 0) {
15: 1CCB RC ← RC + RB          c = c + b
16: 2AA1 RA ← RA - R1          a = a - 1
17: C014 PC ← 14              }

18: 9C0C mem[0C] ← RC
19: 0000 halt
    
```

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 45

### Step-By-Step Trace

	R1	RA	RB	RC
10: 8A0A RA ← mem[0A]		0003		
11: 8B0B RB ← mem[0B]			0009	
12: 8C0D RC ← mem[0D]				0000
13: 810E R1 ← mem[0E]	0001			
14: CA18 if (RA == 0) pc ← 18				
15: 1CCB RC ← RC + RB				0009
16: 2AA1 RA ← RA - R1		0002		
17: C014 pc ← 14				
14: CA18 if (RA == 0) pc ← 18				
15: 1CCB RC ← RC + RB				0012
16: 2AA1 RA ← RA - R1		0001		
17: C014 pc ← 14				
14: CA18 if (RA == 0) pc ← 18				
15: 1CCB RC ← RC + RB				001B
16: 2AA1 RA ← RA - R1		0000		
17: C014 pc ← 14				
14: CA18 if (RA == 0) pc ← 18				
18: 9C0C mem[0C] ← RC				
19: 0000 halt				

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Aufbau und Funktionsweise eines Computers 46