



Informatik I

Das Typsystem

(am Bsp. Python vs. C++)

G. Zachmann
Clausthal University, Germany
zach@in.tu-clausthal.de



Wozu Typen?



- Sicherheit der Software (Internet, Atomanlagen, etc.)
 - Wird die Platte formatiert, wenn man sich eine Webseite mit einem JPEG-Bild im Browser ansieht?

Microsoft Security Bulletin MS04-028

Buffer Overrun in JPEG Processing (GDI+) Could Allow Code Execution (833987)

Issued: September 14, 2004

Updated: October 12, 2004

Version: 2.0

Summary

Who should read this document: Customers who use any of the affected operating systems, affected software programs, or affected components.

Impact of Vulnerability: Remote Code Execution

Maximum Severity Rating: Critical



Definitionen



- Ziel: **Semantische** Bedeutung einem Speicherblock zuordnen → Konzept des Typs bzw. Typsystems
- 3 Definitionen von *Typ* :
 - **Denotational**: *Typ* := Menge von Werten.
 - **Konstruktiv**: *Typ* :=
 - entweder: primitiv, eingebauter Typ (int, float, ...),
 - oder: zusammengesetzt aus anderen Typen.
 - **Abstrakt**: *Typ* := Interface, bestehend aus Menge von Operationen (Funktionen, Operatoren), die auf Werte dieses Typs angewendet werden können



- **Type Error** :=
Operation (Operand / Funktion) ist für Werte (Variablen, Ausdrücke, Rückgabewerte) nicht definiert
 - Beispiel: Zahl / Uhrzeit
- **Type Checking** :=
Type-Errors finden, dann Fehlermeldung ausgeben oder auflösen
 - Beispiel: Typen zweier Operanden müssen gleich sein



2 Arten von Type-Checking

- *Static type checking* / *statically typed* :=
type checking zur Compile-Zeit durch den Compiler
- *Dynamic type checking* / *dynamically typed* :=
Type checking zur Laufzeit durch den Interpreter
(bzw. die Virtual Machine)
- *Type Inference* :=
Typ der Variablen wird aus dem Kontext hergeleitet; Typen dürfen unvollständig sein.



Static Typing (C++)

- Konsequenz:
 - Compiler muß zu jeder Zeit Typ eines Wertes im Speicher kennen
 - Relativ einfach machbar, wenn Variablen einem Speicherblock fest zugeordnet sind
 - $\text{Typ}(\text{Variable}) = \text{Typ}(\text{Speicherbereich})$
 - Bessere Performance (Compiler generiert sofort richtigen Code)
- Konsequenz für die Sprache bzgl. Variablen:
 - Variable = **unveränderliches Triple**(Name, Typ, Speicherbereich)
 - Variablen müssen vom Programmierer vorab deklariert werden
 - Syntax in C++: `Type Variable;`
 - Beispiele:

```
int i;           // the variable 'i'  
float f1, f2;  
char c1,        // comment  
      c2;       // comment
```

- Beispiel:

```
float i = 3.0;  
i = 1; // überschr. 3.0  
i = "hello"; // error  
int i = 1; // error
```



- Problem: Typ von Speicherblock wird durch Typ der darübergelegten Variable bestimmt!

Dynamic Typing (Python)

- Konsequenzen:

- Typ von Variable/Wert wird zur Laufzeit (jedesmal) überprüft
- Werte im Speicher müssen *unveränderlichen* Type-Tag haben
- Variable muß nicht an festen Speicherbereich gebunden werden
- Welcher Operator, wird jeweils zur Laufzeit entschieden
- "Generic Programming" wird einfacher
- Variablen müssen nicht deklariert werden
- Wesentlich kürzere Compile-Zeiten, Performance penalty
- Debugger mit höherer Funktionalität ("program in the debugger")

- Konsequenz für die Sprache bzgl. Variablen:

- Variable = *veränderliches Paar* (Name, Speicherbereich)
- Variablen müssen vom Programmierer *nicht* deklariert werden

Beispiele:

```

i = 3.0
i = 1; // bindet i neu
i = "hello"; // dito

```

```

list = [1,2,3]
listref = list
listcopy = list[:]
list.append( 4 )

```

Zuordnung zwischen Variablenname und Wert/Objekt im Speicher heißt auch *Binding*

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Typsysteme 9

Ändern eines Integers

Achtung: manche Operationen erzeugen eine Kopie!

```

a = 1

```

```

b = a

```

neues int Object erstellt durch Addieren des Operators (1+1)

```

a = a+1

```

alte Referenz gelöscht durch Zuweisung (a=...)

Analog bei Listen

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Typsysteme 10



Strongly Typed / Weakly Typed



- Achtung: keine einheitliche und strenge Definition
- 1. Sprache ist *strongly typed* (stark typisiert), wenn es schwierig/unmöglich ist, einen Speicherblock (der ein Objekt enthält) als anderen Typ zu interpretieren (als den vom Objekt vorgegebenen).
 - Uminterpretierung funktioniert nur mit Casts und Pointern, oder Unions
- 2. Sprache ist *strongly typed* (stark typisiert), wenn es wenig automatische Konvertierung (coercion) für die eingebauten Operatoren und Typen gibt.
 - Insbesondere: wenn es keine Coercions gibt, die Information verlieren.
- Def. 1 ist sinnvoller, Def. 2 häufig bei Programmierern



Beispiele



- Verlust von Information in C++ (Definition 2):

```
int i = 3.0;
```

In C++:
liefert nur Warning

```
i = 3.0
```

In Python:
Konst. ist Float, i ist nur Name,
der an Konst. gebunden wird

- Uminterpretierung in C++ (Definition 1):

```
float f = 3;  
printf( "%d\n", f );
```

In C++: nur Warning

```
f = 3.0  
print "%d" % f
```

In Python: Konvertierung

- Mit OO-Sprachen kann man die Stärke der Typisierung gemäß Definition 2 (fast) beliebig weit "aufweichen".
Bsp.: Resultat der automatischen Konvertierung nicht klar:

```
string s = "blub";
s += 3.1415;      // gültig
s = 3.1415;      // dito
```

```
s = "12"
s += 1    # Fehlermeldung
```

In einer hypothetischen,
eigenen String-Klasse in
C++

Mit eingebautem
String-Typ in Python

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06
Typsysteme 13

Typing-Quadrant


- **Orthogonalität:** Achtung: *static/dynamic typing* und *strong/weak typing* sind orthogonal zueinander!!

The diagram is a 2D coordinate system with a vertical axis labeled 'static' at the top and 'dynamic' at the bottom, and a horizontal axis labeled 'weak' on the left and 'strong' on the right. Languages are plotted as follows: C is in the top-left quadrant (static, weak). C++* is on the vertical axis between static and dynamic. Java and Haskell are in the top-right quadrant (static, strong). Python is in the bottom-right quadrant (dynamic, strong).

*) ohne C-style casts und ohne reinterpret_cast

- Häufig falscher Sprachgebrauch! ("strong" = "static und strong", oder gar: "strong" = "static")
- Achtung: weak↔strong ist eher Kontinuum

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06
Typsysteme 14



- Beispiel für static weak typing (in C++):


```
float f = 1.9;
printf( "%d\n", f );
```

 - Moderne Compiler geben hier immerhin Warning aus
- Beispiel für dynamic weak typing (immer noch C++):


```
float f = 1.9;
char format[] = "%d\n";
printf( format, f );
```

 - Format-String-Interpreter betrachtet Typ erst zur Laufzeit

G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Typsysteme 16



Exkurs: Inferred Typing



- Type-Deklarationen sind ...
 - lästig
 - unnötig
 - schränken ein
- Idee: der Compiler kann den Typ (fast immer) folgern
- Sehr simple Form von Type-Inference in Python:

```
x = 1          # 1 wird als int interpr.  
x = 1.0       # 1.0 wird als float interpr.
```

- Und in C++:

```
float f = 3 / 2;
```

- Compiler schließt, wir wollten Integer-Division haben



- Type-Inference in einer Funktion:

```
def fact( n ):  
    if n == 0:  
        return 1  
    else:  
        return n * fact(n-1)
```

- Angenommen, Python wäre eine statisch typisierte Sprache:
 - Test 'n == 0' → n muß int sein,
 - Zeile 'return 1' → fact muß Funktion sein, die int liefert
 - Zusammen → fact muß Funktion von int nach int sein
 - letzte Zeile: klassisches, statisches Type-Checking
- Macht nur für statisch typisierte Sprachen Sinn



Etwas komplexeres Beispiel

```
def mkpairs(x):  
    if x.empty():  
        return x  
    else:  
        xx = [x[0], x[0]]  
        xx.append(mkpairs(x[1:]))  
        return xx
```

Liefert neue Sequenz bestehend aus den Elementen 1-... von Sequenz x

Schlußfolgerung

1. `x.empty()` → `x` muß Sequenztyp sein, da `empty()` nur auf solchen definiert ist
2. `return x` → Funktion `mkpairs` muß Typ Sequenz→Sequenz haben
3. Rest ist Type Checking



Beispiel wo Inferenz nicht so ohne weiteres funktioniert:

```
def sqr(x):  
    return x*x
```

- Multiplikation verlangt, daß `x` vom Typ `Float` oder `Int` ist
- Also `sqr:Float→Float` oder `sqr:Int→Int`
- Nicht definierter Typ
- `sqr` kann auch kein parametrisierter Typ sein, also vom Typ `T→T`, da ja nicht jeder beliebige Typ `T` erlaubt ist
- Lösung: mehrere, überladene Funktionen erzeugen, falls benötigt (à la Templates in C++)



Konvertierungen



- Absolutes Strong Typing gemäß Def. 2 → nur Operanden genau gleichen Typs erlaubt

```
int i = 1;
unsigned int u = i + 1; // error
float f = u + 1.0;     // error
```

- Automatische Konvertierungen im Typsystem:
 - Begriffe: *automatic conversion*, *coercion*, *implicit cast*, *promotion*
 - Definition: *coercion* := autom. Konvertierung des Typs eines Ausdrucks zu dem Typ, der durch den Kontext benötigt wird.
 - Sprachgebrauch:
 - *coercion* bei built-in Types
 - *implicit cast* bei user-defined Types (Klassen)



Widening:

- Coercion vom "kleineren" Typ in den "größeren" Typ.
- "kleinerer" Typ = kleinerer Wertebereich
- Beispiel:


```
int i = 1;
unsigned int u = i + 1; // 1 → 1u
float f = u + 1.0f;    // 1u → 1.0f
```

- **Promotion-Hierarchie**, definiert im C++-Standard:
`bool → char → int → unsigned int → long int →
float → double → long double`

- **Narrowing:**
 - Coercion vom "größeren" in den "kleineren" Typ
 - Gefährlich: was passiert mit Werten außerhalb des kleineren Wertebereichs ?!
 - Beispiel:

```
float f = 1E30;
int j = f;
char c = j;
```
- Achtung: Coercion ist "lazy", d.h., so spät wie möglich, von innen nach außen!
- Beispiel:

```
float f = 1/2; // f == 0.0 !
```




G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Typsysteme 23

"Typarithmetik" in Ausdrücken

- Zur Compile-Zeit muß der Baum eines Ausdruckes mit Typinformationen annotiert werden
 - Zum Type-Checking
 - Um die richtigen Assembler-Befehle zu erzeugen
- Beispiel:

```
1 + sin( Pi / 2 )
```



G. Zachmann Informatik 1 - WS 05/06 Typsysteme 24



Funktionen eines Typsystems



- Sicherheit: ungültige Operationen verhindern
 - Beispiel: "hello world" / 3.0
- Optimierung
- Dokumentation: ein gut gewählter Typname ist genauso wichtig wie eine ausführliche Beschreibung, wozu der Typ verwendet wird!

```
typedef NumSecondsAfter1970 unsigned int;  
struct ComplexNumber { float r, i; };
```


- Abstraktion
- Wesentlicher Bestandteil jedes APIs (von z.B. Libraries)



Charakteristika von Programmiersprachen



- Statisch typisiert ↔ dynamisch typisiert
- Stark typisiert ↔ schwach typisiert
- Mit *type inference* ↔ mit deklarierten Typen
- Low level ↔ high level



- Objekt-orientierte / funktionale / logische Sprache
- Compiliert ↔ interpretiert (Skriptsprache)